



LitecoinZ – Bitfanatics.net

Thread Ufficiale

<https://bitcointalk.org/index.php?topic=2767102.0>

Wallet

<https://litecoinz.info/downloads/litecoinz-1014-win64.zip>

Pool

www.minepool.ch

Algoritmo

equihash

Miner

Nheqminer <https://github.com/nicehash/nheqminer/releases>

Windows <https://goo.gl/d6c2em>

Ubuntu <https://goo.gl/quBJTH>

Source <https://github.com/nicehash/nheqminer/archive/0.5c.zip>

Guida Wallet (Windows x64)

Per utilizzare il wallet deve essere presente sul computer la Java Virtual Machine (JVM x64) scaricabile dall'indirizzo:

<https://java.com/it/download/>

(verrà scaricato il file jre-8u161-windows-x64.exe)

Se hai già la JVM puoi passare al punto successivo, altrimenti effettua il download e procedi all'installazione

Scaricare il wallet, funziona solo su dispositivi 64bit, e decomprimetelo in qualsiasi cartella

Scarica le librerie dall'indirizzo

<https://litecoinz.info/downloads/sprout.zip>



Crea le cartelle con il nome **LitecoinZParams** e **LitecoinZ** nel percorso

`C:\Users\%username%\AppData\Roaming\`

Decomprimi il file e copia il contenuto all'interno della cartella

`C:\Users\%username%\AppData\Roaming\LitecoinZParams`

Crea il file **litecoinz.conf** all'interno della cartella

`C:\Users\%username%\AppData\Roaming\LiteCoinZ`

Apri il file ed aggiungi i nodi e salva

`addnode=88.86.186.158:29333`

`addnode=178.32.117.60:29333`

`addnode=85.214.53.137:29333`

`addnode=139.59.145.115:29333`

`addnode=173.249.11.207:29333`

Torna nella cartella del wallet e lancia il file bat denominato

`LitecoinzSwingWalletUI.bat`

L'indirizzo del wallet lo trovi nel tab "**OWN Address**"

Miner (Windows)

Scarica il miner `nheqminer` dall'indirizzo in testa a questo documento

Scompattalo, anche sul desktop, e crea il file `start.bat` incollando la seguente stringa

`:MINER`

`nheqminer.exe -l minepool.ch:3062 -u WALLETS_ID.NICKNAME_TELEGRAM -cd 0 1`

`GOTO MINER`

WALLETS_ID inserisci il tuo indirizzo del wallet LitecoinZ

con `-cd` indicate quali GPU utilizzare, nell'esempio 2 (0 e 1)

NICKNAME_TELEGRAM il nickname usato su telegram senza spazi, caratteri speciali o lettere accentate



Avvio automatico al boot di Windows

Cliccare su start e nel campo esegui digitare

`shell:startup` e premere invio

crea all'interno della cartella che si aprirà un collegamento del file **start.bat**

Da questo momento, al riavvio del PC partirà automaticamente il miner